

eMail-Einstellung

mailbox.org

Wir empfehlen folgende Einstellungen:

Login

Hinweise und Login für die Einrichtung/Konfiguration, immer über:
<https://my.lausitz-hosting.de>

technische Fragen immer an support@lausitz-hosting.de

POP3-Nutzung:

Eingangsserver POP: pop3.mailbox.org

automatisch (oder Port 995, SSL/TLS, Passwort normal)

bei IMAP-Nutzung:

Eingangsserver IMAP: imap.mailbox.org

automatisch (oder Port 993, SSL/TLS, Passwort normal)

Ausgangsserver SMTP: smtp.mailbox.org

automatisch (oder Port 465, SSL/TLS, Passwort normal),
alternativ 587 STARTTLS (Passwort normal)

Unbedingt einstellen auch:

SMTP-Server erfordert Authentifizierung (oder Benutzername und Passwort angeben)

eigenes eMail-Konto verwalten: <https://login.mailbox.org>

als Admin alle eMail-Konten verwalten: <https://setup.mailbox.org/#/login>

Hilfe von mailbox.org: <https://help.mailbox.org/servicedesk>
<https://kb.mailbox.org/de/business>
<https://mailbox.org/de/support>

Webdesign & Hosting

Domain Registrierung
Hosting und eMail

professionelle Website
mobilfähig und editierbar

Wir erstellen kleine und große
Webseiten und kümmern uns
um den laufenden Betrieb auf
unseren Webservern

Heitech Service GmbH
Web-Agentur Kamenz
Macherstraße 52a
01917 Kamenz

support@lausitz-hosting.de
www.heitech.net



Webmail:

Mit Webmail können Sie von überall aus, auf Ihre eMails zugreifen. Dazu klicken Sie einfach my.lausitz-hosting.de und wählen dann im Kasten mailbox.org ‚Webmailer‘.

Postfacheinstellungen

Wir empfehlen, im Mailprogramm, dieses '...auf dem Server belassen' nicht zu lange einzustellen, damit das PF nicht unnötig vollläuft.

Spam

<https://kb.mailbox.org/de/privat/e-mail-artikel/den-mailbox-org-spamfilter-konfigurieren>

Support

Für Anfrage oder Probleme bitte immer diese eMail-Adresse nutzen.

support@lausitz-hosting.de